

Ablauf von „startanzindmass -norm 3“ beim Erstaufbau der Anzeigetabelle „koe_anzeige“; DBS=syb

(05.08.2002)

Information von SISIS nach Rückfrage wegen Protokollierungsstatus:

...

die Programme brauchen das Logging schon, ansonsten können diese nicht ausgeführt werden.
Sie dürfen bei Informix nicht das Logging komplett ausschalten, sondern müssen nach /dev/null loggen, d.h. die logs werden mitgeschrieben und anschließend gleich gelöscht.

Das ist in der onconfig einzutragen und der Informix-Server muß neu gestartet werden.

Für sybase muss trunc. on chkpt true eingeschaltet werden.

Außerdem ist zu beachten:

Im Ablauf kann folgende Fehlermeldung auftauchen:

```
ANZINDMASS laedt mit /tmp/anzindmass.keys.3 ...  
Shell-Variable <CATSERVER_ROOT> ist nicht initialisiert !
```

bzw.

```
ANZINDMASS laedt mit /tmp/anzindmass.keys.3 ...  
Shell-Variable <CATSERVER_SPOOL> ist nicht initialisiert !
```

Sollte dies der Fall sein, bitte die beiden Variablen von Hand setzen und dann startanzindmass erneut aufrufen!!

Also z.B.:

```
$ CATSERVER_ROOT=/home/sokrates/catserver  
$ export CATSERVER_ROOT  
$ CATSERVER_SPOOL=/home/var/spool/sisis/catserver  
$ export CATSERVER_SPOOL
```

Es empfiehlt sich, vorher bereits die Datenmenge abzufragen, um dann den laufenden Zähler besser einschätzen zu können.

```
1> select count (*) from koe_daten  
2> go
```

7077

(1 row affected)

\$ startanzindmass -norm 3

21.02.02 16:03:18:
Anzeigetabelle angelegt und leer?

21.02.02 16:03:18:
Entladen der Katalogschlüssel in die Datei
/tmp/anzindmass.keys.3...

21.02.02 16:03:20:
Merken des Tablespace der Indices der Anzeigetabelle

21.02.02 16:03:20:
Indexe sind in default

21.02.02 16:03:20:
Dropfen der Indices der Anzeigetabelle

21.02.02 16:03:21:
ANZINDMASS laedt mit /tmp/anzindmass.keys.3 ...
Aufbau der Anzeige-Tabellen für Normdateien läuft
Start : 21.02.2002 , 16:03
Bearbeitete Sätze: 7070
Es wurden <7077> Sätze bearbeitet

21.02.02 16:07:11:
Indices der Anzeigetabelle wiederherstellen ...

21.02.02 16:07:12:
Update statistics ...

21.02.02 16:07:13:
Das Laden der Anzeige-Tabelle für Normdaten
koe_anzeige ist beendet

Bitte beachten Sie die Datei startanzindmass.prot.9237

\$ more startanzindmass.prot.9237

21.02.02 16:03:18:
Anzeigetabelle angelegt und leer?

21.02.02 16:03:18:
Entladen der Katalogschlüssel in die Datei
/tmp/anzindmass.keys.3...

21.02.02 16:03:20:
Merken des Tablespace der Indices der Anzeigetabelle

21.02.02 16:03:20:
Indexe sind in default

```
21.02.02 16:03:20:
    Droppen der Indices der Anzeigetabelle
21.02.02 16:03:21:
    ANZINDMASS laedt mit /tmp/anzindmass.keys.3 ...
```

```
    Es wurden <7077> Sätze bearbeitet
21.02.02 16:07:11:
    Indices der Anzeigetabelle wiederherstellen ...
```

```
21.02.02 16:07:12:
    Update statistics ...
```

```
21.02.02 16:07:13:
    Das Laden der Anzeige-Tabelle für Normdaten
```

```
koe_anzeige ist beendet
$
```

```
*****
```

Zusatzinformation von unserer Pilotbibliothek UBR. Vielen Dank an Frau Freitag:

```
koe_daten (89822 Sätze) --> koe_anzeige (101181 Sätze)
es lief in zwei Blöcken (startanzindmass -norm 3 -split 2)
Dauer: 9:35 - 9:55
```

Angaben zur Tabellengröße (UBR):

```
1> select count (*) from koe_anzeige
2> go
```

```
-----
      101194
```

```
(1 row affected)
```

```
1> sp_spaceused koe_anzeige
2> go
```

name	rowtotal	reserved	data	index_size	unused
koe_anzeige	101194	17088 KB	7978 KB	8804 KB	306 KB

```
(1 row affected)
(return status = 0)
```

Andreas Friedel
Verbundzentrale BVB/A